

1. Åbn Microsoft Outlook 2010
2. Vælg menuen Filer derefter punktet Tilføj konto.
3. Sæt flueben i "Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuel".



Eksempel: pernille@contoso.com

Adgangskode

Skriv adgangskoden igen:


Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.

Sms

**Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt**

< Tilbage Næste > An

4. Vælg Internet-e-mail.



Tilføj ny konto

Vælg tjeneste

**Internet-e-mail**  
Opret forbindelse til POP- eller IMAP-serveren for at sende og modtage e-mails.

Microsoft Exchange eller en kompatibel tjeneste  
Opret forbindelse og få adgang til e-mails, kalenderen, kontaktpersoner, faxer og talebeskeder.

Sms  
Opret forbindelse til en mobilbeskedtjeneste.

< Tilbage Næste > Annuller

## 5. udfyld felterne og klik på flere indstillinger

Tilføj ny konto

**Internet-e-mail-indstillinger**  
Alle disse indstillinger er nødvendige, for at e-mail-kontoen kan fungere.

**Brugeroplysninger**

Dit navn: Eksempel

E-mail-adresse:

**Serveroplysninger**

Kontotype:

Server til indgående post:

Server til udgående post (SMTP):

**Logonoplysninger**

Brugernavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

**Test kontoindstillinger**

Når du har indtastet oplysningerne, anbefales det, at du tester kontoen ved at klikke på knappen nedenfor (kræver netværksforbindelse)

Test kontoindstillinger ved at klikke på knappen Næste

**Levér nye meddelelser til:**

Ny Outlook-datafil

Eksisterende Outlook-datafil

**BEMÆRK:** Brugernavn er HELE din e-mail adresse

Adgangskoden er den adgangskode du har fået udleveret i brevet ved tilmeldingen til HashøjNet

## 6. Vælg knappen "Flere indstillinger" og her fanen "Server til udgående post".

Internet-e-mail-indstillinger

Generelt Server til udgående post Forbindelse Avanceret

Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse:

Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post

Log på ved hjælp af

Brugernavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Kræv godkendelse af sikker adgangskode (SPA)

Log på serveren til indgående post, før der sendes post

7. Sæt her flueben i "Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse"

8. Gå videre til fanebladet "Avanceret" og sæt porten for udgående server til 26 eller 587

9. Vælg "Ok" og herefter knappen "Test kontoindstillinger" for at kontrollere alt virker som det skal.

10. Vælg herefter "Næste" og "Udfør".